



Gestanst drukwerk

Geef jouw drukwerk vorm

Te gebruiken programma's

 Adobe Illustrator

 Adobe InDesign

Stap 1

Het ontwerp of de afbeelding dient al een afloop van 3 mm te hebben. Breng nu een 1 pt. lijn aan met bijvoorbeeld het pen-gereedschap of trek een vorm (zoals bijvoorbeeld een rechthoek of ellips). Zorg dat dit een sluitende lijn is en geen 'vulkleur / fill' heeft.

Stap 2

Selecteer de vorm en selecteer vervolgens de lijnkleur, niet de vulkleur. Ga dan naar 'Venster / Window' en selecteer 'Stalen / Swatches'.

Stap 3


Selecteer binnen het venster 'Stalen / Swatches' in het menu rechtsboven 'Nieuwe staal / New Swatch'.

Stap 4

Het venster 'Nieuwe staal / New swatch' opent nu. Vul hier de volgende informatie in: **STANS** of **RILLEN** of **PERFOREREN** (hoofdlettergevoelig), 'Steunkleur / Spot color', 'Kleurmodus / Color mode' CMYK en de CMYK waarden.




Stap 5

Ga naar 'Venster / Window', selecteer 'Kenmerken / Attributes' en vink 'Lijn overdrukken / Overprint stroke' aan.




Stap 6


Sla vervolgens het document op als een PDF met ons kleurprofiel en voorinstellingen, te downloaden op onze website op de pagina aanleverspecificaties > opmaak > kleurprofielen en instellingen.




Het ontwerp voldoet nu aan onze aanleverspecificaties.



Goed aangeleverd
Voldoet aan de
aanleverspecificaties.



Verkeerd aangeleverd
3 mm afloop rondom de
stans ontbreekt.



Verkeerd aangeleverd
Stans sluit
niet goed aan.



Verkeerd aangeleverd
Stans ontbreekt.